


# Allgemeine Funktionen

## Start des Programmes

- Öffnen Sie Ihren Webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.)
- Eingabe der URL <https://mvbio.de/kvwmap/index.php> in die Adressliste
- Es erscheint dieses Anmeldefenster



- Geben Sie ihren Nutzernamen und ihr Passwort ein und klicken auf Anmelden

## Programmoberfläche




## Themenauswahl

Im oberen Bereich der Themenauswahl befinden sich die folgenden Funktionen:

	Themenauswahl einklappen	Um einen größeren Kartenausschnitt anzuzeigen, kann die Themenauswahl eingeclappt werden.
	Alle Abfragehaken entfernen	Bei allen Themen, auch in den eingeklappten Themengruppen, werden die Abfragehaken entfernt.
	Alle Themen deaktivieren	Alle Themen werden ausgeschaltet. Dies betrifft auch die Hintergrundkarte.
	Neu Laden	Wird ein Thema ein- oder ausgeschaltet, muss die Themenauswahl neu geladen werden, damit die Veränderungen übernommen werden.
	Legenden-Optionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Themen in Gruppen oder alphabetisch sortieren</li> <li>• Importe und Suchergebnis- Layer entfernen</li> <li>• Zeichenreihenfolge der aktivierten Themen verändern</li> </ul>

Die

Themenauswahl ist in mehrere Themengruppe und Untergruppen gegliedert. Diese können mit dem + aufgeklappt und mit dem - zugeklappt werden. Mit den Pfeilen neben ‚alle‘ können alle Layer der Themengruppe sichtbar und/oder abfragbar geschaltet werden. Die enthaltenen Themen (Layer) können mit dem beiden Häkchenfelder vor der Themenbezeichnung einzeln sichtbar und/oder abfragbar geschaltet werden. Das linke Feld schaltet die Themen abfragbar, das rechte Feld regelt die Sichtbarkeit der Themen.



Ist für ein Thema eine Legende verfügbar, wird diese unterhalb des Themas angezeigt. Klickt man auf die Farbsymbole der Legende kann man zwischen folgenden Darstellungen wählen:



- Die Objekte werden farbig ausgefüllt mit Rahmen dargestellt
- Die Objekte werden nur durch einen farbigen Rahmen dargestellt
- Die Objekte werden ausgeblendet

Um die Auswahl zu übernehmen klicken Sie auf ‚Neu Laden‘. Bei aktive Themen sind zusätzliche Themenoptionen auswählbar, dazu klickt man auf das Symbol rechts neben dem Themennamen. Dazu muss jedoch die Einstellung ‚Zeige Themenoptionen‘ un-ter Stelle-Wählen eingeschaltet sein.

- volle Layerausdehnung: Der Maßstab und der Kartenausschnitt wird so angepasst, dass alle Objekte des Themas im Kartenfenster erscheinen.
- Suchen: Hiermit gelangt man zu Layer-Suchmaske des entsprechenden Themas
- Klassen ausblenden / einblenden: Mit dieser Option wird die Legende dieses Themas ausgeblendet.
- Klassen deaktivieren / aktivieren: Mit dieser Option werden die Objekte dieses Themas ausgeblendet. Die Legende wird entsprechend angepasst.
- Transparenz: Hiermit das Thema in der Karte transparent dargestellt werden. Dazu kann man den Schieberegler nutzen oder eine Zahl zwischen 0 und 100 in das Zahlenfeld eingeben.

Damit die Auswahl übernommen wird, klickt man auf „Speichern“. Durch „Zurückset-zen“ wird die ursprüngliche Transparenz wiederhergestellt.


- Filter: Filteroption durch Eingabe eines SQL-Ausdrucks

## Übersichtskarte

Die Übersichtskarte zeigt das Land Mecklenburg-Vorpommern mit den Verwaltungsgrenzen nach der Kreisgebietsreform. Durch einen roten Rahmen wird der aktuelle Kartenausschnitt dargestellt. Klickt man in die Über-sichtskarte springt das Kartenfenster an diese Stelle.



## Maßstabsleiste



Maßstab: Hält man den Cursor über den Maßstab wird eine Auswahlliste mit verschiedenen Maßstäben angezeigt. Wählt man einen Maßstab aus, wird die Karte im ausgewählten Maßstab neu geladen. Es ist auch möglich einen individuellen Maßstab direkt in das Zahlenfeld einzutragen. Nach dem Drücken der Entertaste wird die Karte im eingegebenen Maßstab neu geladen.

Koordinatenanzeige: Die Koordinatenanzeige kann in den Einstellungen (klick auf das Personen-Icon) aktiviert und angepasst werden. Es werden die Koordinaten des Punktes angezeigt, auf welchen sich der Cursor befindet. Maßstabsbalken: Der Maßstabsbalken zeigt die Größenverhältnisse des aktuellen Kartenmaßstabs in der Karteneinheit des gewählten Koordinatensystems an. Karteninfo: Klickt man auf das Fragezeichensymbol neben dem Maßstabsbalken werden in einem Infofenster die Daten der aktuellen Kartenausdehnung angezeigt.

## Statusleiste





Kartenserver [kvwmap](#) Version 2.11.105 Datum: 27.11.2019 Nutzer: Demoaccount Mustermann Max Stelle: Kartierung

Die Statusleiste am unteren Bildschirmrand enthält einen Link zum KVV-Map Wiki (rote Schrift), die Bezeichnung der aktuellen KVV-Map-Version, das aktuelle Datum, den Namen des angemeldeten Benutzers und die ausgewählte Stelle.

## Taskleiste




Die Taskleiste enthält die folgenden Funktionen:

	<b>Ortssuche</b>	Klickt man die Ortssuche an, erscheint ein Texteingabefeld. Hier kann man den Namen von Orten eintragen und es wird eine Auswahlliste mit passenden Treffern angezeigt. Wählt man einen dieser Treffer aus, springt die Kartendarstellung an diesen Ort.
	<b>Karte Anzeigen</b>	Mit dieser Funktion kehren Sie zur Kartenansicht zurück.
	<b>Kartenausschnitt drucken</b>	
	<b>Einstellungen</b>	

## Einstellungen


Um zu den Einstellungen zu gelangen klicken Sie auf das Personen-Icon und danach auf Einstellungen.



Das Einstellungsmenü ist in fünf Reiter gegliedert. Klicken Sie auf die Reiter um zu den Untermenüs zu gelangen. Wenn Sie eine Einstellung ändern, klicken Sie danach auf ‚Übernehmen‘ um die Auswahl zu speichern.

### Passwort ändern

Unter ‚Allgemein‘ können Sie Ihr Passwort ändern und die Sprache anpassen.















### Themenparameter

Unter ‚Themenparameter‘ können Sie auswählen welche Kartierinhalte Sie Ihnen angezeigt werden.



Unter ‚Karteneinstellungen‘ sind folgende Einstellungsmöglichkeiten verfügbar:

Themenparameter	Allgemein	Oberfläche	<b>Karteneinstellungen</b>	Sachdatenanzeige
Zoomfaktor:			2 	
Größe anpassen:			automatisch 	
Aktuelle Kartenausdehnung:			33345425.225 5965934.766, 33352385.674 5970417.272 	
1.Kartenprojektion (EPSG-Code):			5650: ETRS89 / UTM zone 33N (zE-N)",GEOGC 	
2.Kartenprojektion (EPSG-Code):			--Auswahl-- 	
Koordinatendarstellung:			Dezimal 	
Druckmaßstab:			automatisch berechnen 	
mitlaufende Koordinaten:			<input checked="" type="checkbox"/> 	
Karte sofort neu laden:			<input type="checkbox"/> 	
Suchergebnis/Import-Farbe:			 	
Suchergebnis/Import-Schraffur:			<input type="checkbox"/>	
Suchergebnis/Import-Transparenz:			60 	

- Zoomfaktor: Wählen Sie den Faktor mit dem hereingezoomt bzw. herausgezoomt wird.
- Größe anpassen: Hier kann die Größe der Kartendarstellung angepasst werden, wenn die automatische Größe nicht optimal ist.
- Aktuelle Kartenausdehnung: Gibt die Koordinaten der Eckpunkte unten links und oben rechts in der ausgewählten 1. Kartenprojektion an.
- 1. Kartenprojektion (EPSG-Code): Hier kann das Koordinatensystem ausgewählt werden, in dem die Koordinaten in der Karte angezeigt werden.
- 2. Kartenprojektion (EPSG-Code): Optional können die Koordinaten zeitgleich in einem 2. Koordinatensystem angezeigt werden.
- Koordinatendarstellung: Wenn Sie ein geografische Kartenprojektion aufgewählt haben, können Sie hier auswählen in welcher Weise die Koordinaten dargestellt werden.
- Druckmaßstab: Wählen Sie aus ob der Druckmaßstab automatisch berechnet oder ob der zuletzt verwendete Druckmaßstab benutzt werden soll.
- mitlaufende Koordinaten: Ist diese Funktion aktiviert, werden unterhalb der Karte die Koordinaten des Punkte auf den der Maus- Cursor zeigt in den gewählten Kartenprojektion angezeigt.
- Karte sofort neu laden: Ist diese Funktion aktiviert, wird die Karte bei jeder Aktivierung bzw. Deaktivierung von Themen neu geladen.
- Suchergebnis/Import-Farbe: Auswahl der Farbe mit der Suchergebnisse und importierte Themen in der Karte dargestellt werden.
- Suchergebnis/Import-Schraffur: Auswahl ob Suchergebnisse und importierte Themen schraffiert dargestellt werden sollen.
- Suchergebnis/Import-Transparenz: Auswahl ob Suchergebnisse und importierte Themen transparent dargestellt werden sollen.

## Sachdatenanzeige

Unter ‚Karteneinstellungen‘ sind folgende Einstellungsmöglichkeiten verfügbar:

- nur ein Thema abfragbar: Ist diese Funktion aktiviert, kann jeweils nur ein Thema abfragbar geschaltet werden. Klickt man ein andere Thema abfragbar, wird das vorherige Thema

automatisch deaktiviert.

- Sachdatenanzeige in extra Fenster: Ist diese Funktion aktiviert, werden die abgefragten Sachdaten in einem separaten Fenster angezeigt. Die Karte wird weiterhin im Hintergrund dargestellt.
- Reihenfolge Datensatz-Erfassung: Einstellung ob in der Eingabemaske für neue Kartierobjekte zuerst die Sachdaten oder der Geometrieeditor angezeigt wird.
- GLE-Textgröße: Einstellung der Schriftgröße der Texte in der Sachdatenanzeige.
- Objekt-Highlighting: Ist diese Funktion aktiviert, werden Objekte der abfragbaren Themen mit einem blauen Rand hervorgehoben, wenn sie mit dem Maus- Cursor darüber gehen.

Themenparameter	Allgemein	Oberfläche	Karteneinstellungen	Sachdatenanzeige
nur ein Thema abfragbar:	<input type="checkbox"/>	<a href="#">i</a>		
Sachdatenanzeige in extra Fenster:	<input type="checkbox"/>	<a href="#">i</a>		
Reihenfolge Datensatz-Erfassung:		Sachdaten zuerst ▾	<a href="#">i</a>	
GLE-Textgröße:		15	<a href="#">i</a>	
Objekt-Highlighting:	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">i</a>		

From:

<https://mvbio.de/nutzerdoku/> - **Nutzerdoku MVBio**

Permanent link:

[https://mvbio.de/nutzerdoku/doku.php?id=allgemeine\\_funktionen&rev=1594717149](https://mvbio.de/nutzerdoku/doku.php?id=allgemeine_funktionen&rev=1594717149)

Last update: **2024/11/22 11:34**

